


คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN ในโทรศัพท์มือถือ ระบบ Android
(Version 1.1 แก้ไขล่าสุดวันที่ 8 มกราคม 2563)


1. เข้าโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลผ่านทาง <http://dpis.audit.go.th/> เพื่อขอทราบ Username และ Password ของท่าน (หากท่านทราบ Username และ Password แล้วให้ข้ามไปข้อ 4.)




2. คลิกเมนู Account Network OAG ที่มุมซ้ายล่าง




3. จะปรากฏข้อมูล Username และ Password ตามด้านล่างนี้




4. ทำการติดตั้ง Application ชื่อ FortiClient VPN โดยทำการค้นหาคำว่า “FortiClient VPN” บน Google Play Store และคลิกปุ่มติดตั้ง (Install)




5. หลังจากติดตั้ง Application ชื่อ FortiClient VPN เรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Application ดังกล่าว




6. ขณะที่เปิด Application ตัวระบบปฏิบัติการอาจจะขอสิทธิ์ในการทำงาน Application ให้คลิกอนุญาต



คลิกเพื่ออนุญาต
←




คลิกเพื่ออนุญาต
←



คลิกเพื่ออนุญาต
←

7. จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล
 - 7.1) ให้กรอกช่อง VPN Name เป็น SAO
 - 7.2) เลือก VPN Type เป็น SSL VPN
 - 7.3) คลิกปุ่ม Create ตามลำดับ




8. ให้กรอกค่าดังนี้

8.1) ช่อง Server ให้คลิก แล้วกรอกค่า vpn2.audit.go.th


8.2) ช่อง Port ให้คลิก แล้วกรอกค่า 4443


8.3) ช่อง Username ให้คลิก แล้วกรอกเป็นค่า Username ที่ผู้ใช้งานได้รับจากระบบตามข้อ 3.




9. เมื่อกรอกค่าเสร็จแล้ว


- 9.1) คลิกสัญลักษณ์ตามภาพ เพื่อเปิดเมนูขึ้นมา
- 9.2) คลิกรายการชื่อ VPN เพื่อย้อนกลับในเมนู VPN
- 9.3) จะปรากฏหน้าจอตามภาพ ให้คลิกเลือก SAO









10. จะปรากฏหน้าจอตามภาพ ให้คลิก Connect




11. จะปรากฏกล่องข้อความให้ใส่รหัสผ่าน (Password) ที่ได้จากระบบตามข้อ 3. หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม Login



12. Application อาจขอสิทธิ์ในการเพิ่ม VPN ให้คลิกตกลง (OK)




13. Application จะปรากฏหน้าจอดังภาพ



14. จบขั้นตอนการติดตั้งระบบ VPN ให้ผู้ใช้งานย่อ Application ดังกล่าว และทดสอบเข้าระบบงานภายใน เช่น <https://intranet.audit.go.th>

หมายเหตุ : เมื่อผู้ใช้งานได้ใช้งานระบบงานภายในเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการตัดการเชื่อมต่อระบบ VPN โดยการคลิกปุ่ม Disconnect เมื่อต้องการใช้งานระบบ VPN อีกครั้งให้ดำเนินการเปิด Application และทำตามข้อ 10 อีกครั้ง



หมายเหตุ คลิกปุ่ม Disconnect
เมื่อใช้ระบบงานภายใน
เรียบร้อยแล้ว