


## คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN ในโทรศัพท์มือถือ ระบบ IOS

(Version 1.0 แก้ไขล่าสุดวันที่ 24 ตุลาคม 2562)

1. เข้าโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลผ่านทาง <http://dpis.audit.go.th/> เพื่อขอทราบ Username และ Password ของท่าน (หากท่านทราบ Username และ Password แล้วให้ข้ามไปข้อ 4.)



2. คลิกเมนู Account Network OAG ที่มุมซ้ายล่าง




3. จะปรากฏข้อมูล Username และ Password ตามด้านล่างนี้



(กลุ่มพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)


4. เข้าเมนูตั้งค่า (Settings)




คลิก Setting  
เพื่อเข้าสู่เมนูตั้งค่า

5. เมื่อเลื่อนแถบเมนูจะพบกับหัวข้อ “ทั่วไป” (General) ให้คลิกเลือกที่หัวข้อดังกล่าว


คลิกเลือกที่หัวข้อ  
“ทั่วไป” (General)



6. เมื่อเลื่อนแถบเมนูจะพบกับหัวข้อ “VPN” ให้คลิกเลือกที่หัวข้อดังกล่าว



7. ให้คลิกเลือกที่หัวข้อ “Add VPN Configuration...” (เพิ่มการกำหนดค่า VPN...)



8. จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล

8.1) เลือก Type (ประเภท) เป็น IPsec

8.2) ให้กรอกช่อง Description (คำอธิบาย) เป็น OAG

8.3) ให้กรอกช่อง Server (เซิร์ฟเวอร์) เป็น vpn2.audit.go.th

8.4) ช่อง Account (ชื่อผู้ใช้) ให้กรอกเป็นค่า Username ที่ผู้ใช้งานได้รับจากระบบตามข้อ 3.

8.5) ช่อง Password (รหัสผ่าน) ให้กรอกเป็นค่า รหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ใช้งานได้จากระบบตามข้อ 3.

8.6) ช่อง Secret (ข้อมูลลับ) ให้กรอกเป็นค่า 1Net@OAG01


8.7) คลิกปุ่มเสร็จสิ้น (Done)




9. จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพและให้ดำเนินการตามล่างนี้

9.1) เลือกแถบชื่อ OAG

9.2) เลื่อนปุ่มเพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ VPN



10. จะปรากฏหน้าจอตั้งภาพและแถบสถานะ (Status) จะแสดงค่า “เชื่อมต่อแล้ว” (Connected)



11. จบขั้นตอนการติดตั้งระบบ VPN ให้ผู้ใช้งานย่อหน้าดังกล่าว และทดสอบเข้าระบบงานภายใน เช่น <https://intranet.audit.go.th>

**หมายเหตุ :**

1. เมื่อผู้ใช้งานเชื่อมต่อระบบ VPN ค้างไว้เป็นระยะเวลานานและระบบ VPN ตรวจพบว่าท่านไม่ได้ใช้งานระบบงานภายในระบบอาจจะตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ ให้ท่านดำเนินการตรวจสอบสถานะของระบบ VPN ตามข้อ 10. ก่อน หากปรากฏว่าสถานะที่แสดงไม่ตรงตามข้อ 10. ให้ดำเนินการตามข้อ 9. เพื่อเลื่อนปุ่มทำการเชื่อมต่อระบบ VPN อีกครั้ง
2. เมื่อผู้ใช้งานได้ใช้งานระบบงานภายในเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการตัดการเชื่อมต่อระบบ VPN โดยการเลื่อนปุ่มในข้อ 10. เพื่อตัดการเชื่อมต่อ เมื่อต้องการใช้งานระบบ VPN อีกครั้งให้ดำเนินการตามข้อ 9. อีกครั้ง